

**Инструкция для настройки PPPoE  
подключения к интернету на  
компьютере под управлением  
операционной системы Windows 11**


## **Содержание**

1. Настройка подключения.....	3
2. Ошибки.....	6


# 1. Настройка подключения

Для подключения, кабель от провайдера необходимо подключить в сетевую карту компьютера или ноутбука.


Слева на экране нажмите на значок, который указан на картинке и выберите «Параметры сети и Интернета».




Далее нажмите на пункт «Набор номера».




Выберите «Настройка нового подключения».




Далее выберите «Подключение к Интернету» и нажмите «Далее».



Далее необходимо выбрать «Высокоскоростное (с PPPoE)».



В появившемся окне введите Имя пользователя/пароль (Данные, полученные из SMS-сообщения при подключении или на карточке клиента). Поставьте галочку «Отображать вводимые знаки» и «Запомнить этот пароль». После того как всё введено, нажмите кнопку «Подключить».



## **2. Ошибки**

**Ошибка 629** – подключение прервано удаленным компьютером. Возникает из-за неправильного введенного пароля (или логина) – при создании Интернет-соединения. Для уточнения данных необходимо обратиться в абонентский отдел тел. 8-(4852)-594-219.

**Ошибка 691** – возникает из-за неправильного введенного имени пользователя или пароля – при создании Интернет-соединения. Для уточнения данных необходимо обратиться в абонентский отдел тел. 8-(4852)-594-219. Если данные введены верно, необходимо обратиться в техническую поддержку тел. 8-(4852)-593-594.

**Ошибка 651** – значит, что в подключении по действующему сетевому протоколу возник сбой. Как правило, источник проблемы находится конкретно в оборудовании (Кабель, оборудование провайдера), также этот номер ошибки при подключении высвечивается, если есть неполадки с самой операционной системой компьютера. При возникновении данной ошибки необходимо обратиться в техническую поддержку тел. 8-(4852)-593-594.

**Ошибка 720** – Этот сбой сигнализирует о том, что компьютеру не удаётся установить связь с удалённым сервером.

Она может быть связана с:

- проделками вирусов;
- сбоем антивируса;
- повреждением системных файлов Windows;
- сбоем в драйверах сетевой карты;
- ошибками в параметрах протоколов TCP/IP и/или PPP;
- одновременной работой несовместимых протоколов;
- проблемами с аппаратным обеспечением — сетевой картой